

# Auto reports

- [Auto report settings](#)


Unter dem Menüpunkt "Reporting / Autoreport" erreicht man zunächst eine Übersichtstabelle aller Autoreports. Diese beinhaltet im Kopfbereich zwei Schaltflächen.

**+ Add** Link zur Eingabemaske um einen neuen Autoreport anzulegen

**Filter** Bietet die Möglichkeit die Autoreport Liste nach dem Name, Beschreibung, Report Intervall, Report Send Intervall, Mindest Verfügbarkeit oder Maximaler Anzahl an Ausfällen zu filtern.

## Neuer Autoreport:

Das Eingabeformular zum Anlegen eines neuen Autoreports ist in drei Schritte aufgeteilt.



**Next →** Wechselt zum nächsten Schritt

Feldname	Pflichtfeld	Beschreibung
Tenant	⚠	Welcher Mandant soll dem Report zugeordnet sein
Report name	⚠	Der Name des Report
Report description		Die Beschreibung des Report
Set start		Soll ein Startdatum gesetzt werden
Start date		Das Startdatum wenn Option Set start aktiviert ist
Timeperiod	⚠	Der Zeitraum des Report
Evaluation period	⚠	Der Evaluierungszeitraum (Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag)
Send interval	⚠	Das Versendungsintervall (Nie, Jahr, Quartal, Monat, Woche, Tag)
Min allowed availability	⚠	Die Mindestverfügbarkeit. Kann in Prozent oder Minuten angegeben werden
Max. number of outages	⚠	Maximale Anzahl der Ausfälle
Graph		Graph in Prozent oder Stunden
Reflection state		Soll der Soft- und Hardstate berücksichtigt werden oder nur Hardstate
Consider downtimes		Sollen Downtimes berücksichtigt werden
Consider holidays		Sollen Feiertage berücksichtigt werden
Calendar		Welcher Kalender soll für die Feiertage zur Grunde liegen
Users	⚠	An welche Benutzer soll der Report verschickt werden

1 Report configuration

2 Host and services configuration

3 Report details

In diesem Schritt werden nun die Hosts und Services zur Auswertung ausgewählt.

Feldname	Pflichtfeld	Beschreibung
in %		Soll der Host/Service prozentual ausgewertet werden
in h		Soll der Host/Service zeitlich ausgewertet werden
Alias		Nur Hosts: Soll der Alias des Hosts angezeigt werden
Graph		Nur Service: Soll der Graph des Service angezeigt werden
Max. outage duration		Maximale Dauer des Ausfalls in Minuten
All failures		Sollen alle Fehler angezeigt werden

Auf der letzten Seite werden nun nochmal alle Einstellungen zur Kontrolle zusammengefasst.