

Auto report settings

Unter dem Menüpunkt "Reporting / Settings" erreicht man die Konfiguration aller Autoreports.

Feldname	Beschreibung
AUTOREPORTS_TENANT_AS_SUBJECT	Soll der Mandant als Titel verwendet werden anstelle des Reportnamens für automatisch generierte Email Reports
AUTOREPORTS_GENERATE_ONLY_FOR_EXISTING	Sollen Reports nur für Hosts und Services erstellt werden welche vor dem Startdatum schon existierten
AUTOREPORTS_SEND_REPORT_AS_PDF	Soll der Report als PDF verschickt werden
AUTOREPORTS_SEND_REPORT_AS_CSV	Soll der Report als CSV verschickt werden
AUTOREPORTS_GENERATE_QUARTERLY_REPORTS	Sollen Quartalsreports versendet werden
AUTOREPORTS_SHOW_OUTAGES_IN_DOWNTIME	Sollen Ausfälle in Downtimes angezeigt werden
AUTOREPORTS_SHOW_DOWNTIMES	Sollen alle Downtimes angezeigt werden
AUTOREPORTS_USE_YEAR_IN_FILENAME	Soll das Jahr an den Dateinamen angehängt werden
AUTOREPORTS_SHOW_SLAPGRAPH	Soll der SLA Graph im Report angezeigt werden
AUTOREPORTS_SHOW_SUMMARY_STATISTICS	Soll eine Zusammenfassung auf der ersten Seite des Reports angezeigt werden
AUTOREPORTS_EXTENDED_HOST_DESC	Soll der Hostname mit der aktuellen Verfügbarkeit angezeigt werden
AUTOREPORTS_EXTENDED_SERVICE_DESC	Soll die Service Beschreibung mit der aktuellen Verfügbarkeit angezeigt werden
AUTOREPORTS_ERROR_NOTIFICATION	Emailadressen, die benachrichtigt werden wenn bei der Quartal Report Erstellung Fehler auftreten. Mehrere Emailadressen können mit einem Semikolon getrennt angegeben werden
AUTOREPORTS_STORE_PATH	Pfad zu den Report Dateien